

# „Mission Enigma“ – Ändern der höchsten auswählbaren Spielebene

Wenn Sie verzweifelt in einer Spielebene von Mission Enigma hängen und nicht weiterkommen, gibt es eine Möglichkeit, diese Spielebene zu überspringen.

Mit der hier vorgestellten Vorgehensweise können Sie festlegen, welche Spielebenen Sie im Dialog "Spielebene wählen" anwählen können.

**Hinweis:** Die hier beschriebene Vorgehensweise sollte nur als allerletztes Mittel zu verstehen sein. Prinzipiell sind **alle** Spielebenen lösbar!

## Vorgehensweise

**Hinweis:** Mission Enigma muß mindestens 1 mal gestartet worden sein, bevor die hier beschriebene Vorgehensweise funktioniert.

1. Falls Mission Enigma noch läuft, beenden Sie Mission Enigma.
2. Klicken Sie auf dem Desktop auf den "Start" Knopf.
3. Wählen Sie aus dem erscheinenden Menü den Menüpunkt "Ausführen..."
4. Geben Sie "regedit" ein und drücken Sie auf den "OK" Knopf.
5. Im nun erscheinenden Registrierungseditor wählen Sie aus dem Menü "Bearbeiten" den Menüpunkt "Suchen..."
6. Geben Sie im Feld "Suchen nach:" den Text "HighestCave" ein.
7. Drücken Sie auf den Knopf "Weitersuchen".
8. Warten Sie bis der "Suchen" Dialog verschwunden ist (dies kann je nach Geschwindigkeit Ihres PCs mehrere Minuten dauern).  
(**Hinweis:** der genaue Pfad ist "HKEY\_CURRENT\_USER\Software\zetaeta electronic\Mission Enigma\LRU\Mission Enigma")
9. Im rechten Fenster ist nun der Name "HighestCave" markiert.
10. Doppelklicken Sie mit der Maus auf den Namen "HighestCave", es erscheint der Dialog "DWORD-Wert bearbeiten".
11. Wählen Sie aus dem "Basis" den Schalter "Dezimal".
12. Geben Sie im Feld "Wert" eine Zahl zwischen 0 und 29 ein, wobei 0 die erste und 29 die 30. Spielebene ist. Die hier eingegebene Zahl ist die höchste Auswählbare Spielebene.
13. Schließen Sie den Dialog mit dem "OK" Knopf.
14. Beenden Sie das Programm über das Menü "Registrierung", mit dem Menüpunkt "Beenden".
15. Starten Sie Mission Enigma und wählen Sie eine Spielebene aus.